

Afdrukken naar Canon-printer vanaf Mac

Deze Quick Reference helpt u op weg met gebruiken van een Canon printer vanaf uw Mac. Daarnaast bespreken we enkele veelgebruikte instellingen en leggen uit hoe u deze kunt hergebruiken door ze vast te leggen in een preset.

Stuurprogramma ophalen

LET OP: Deze stap is alleen nodig als u de Mac zelf beheert. Op een Mac die door het ISSC wordt beheert is het stuurprogramma al aanwezig. In dat geval kunt u verder gaan bij de volgende stap: Printer aan Mac toevoegen.


1. Ga naar internet-pagina

http://software.canon-europe.com/software/0046644_0011100.asp?model


2. Installeer het stuurprogramma

Printer aan Mac toevoegen

1. Ga naar System Preferences, Printers & Scanners
2. Klik op de +-knop om de printer toe te voegen



3. Selecteer de juiste printer (SPPDS03-P-260100-19 in dit voorbeeld)
4. Klik op Use , Select Software om het printer-stuurprogramma te kiezen, de meest geïnstalleerde printers zijn de iR-ADV C5250 (Kleur) of iRAdV 4245i (Zwart/Wit). Tip: U kunt 5250 or 4251 in het Filter-scherf intypen



5. Klik OK
6. Selecteer Add om de printer toe te voegen

Voorbeelden van printerinstellingen

In de printer-dialoog kunt u diverse zaken instellen, hieronder wat voorbeelden.


1. Selecteer Print vanuit het programma waarin u bezig bent.




2. Selecteer Show Details indien noodzakelijk

Papierbakken

1. Selecteer Paper Source vanuit het Copies & Pages menu




2. Selecteer de Papierbak die u wil gebruiken: Drawer 2 in ons voorbeeld:




Tweezijdig afdrukken

1. Selecteer Finishing vanuit het Copies & Pages menu




2. Selecteer Print Style en Binding en selecteer de instellingen die u wil gebruiken.




Afdrukken naar een Store/Mailbox


1. klik Copies & Pages en selecteer Special Features
2. In het Special Features Menu, selecteer Store



3. Selecteer Print om af te drukken naar een Store/Mailbox




4. Typ een Document Name en selecteer een Mailbox-nummer.




5. klik OK het document staat klaar in box 5

Zwart-wit afdrukken

1. Vanuit het Layout-menu selecteer u Quality



2. Vanuit het Color-Mode-menu selecteert u Black and White




Printerinstellingen als presets bewaren

Gemaakte instellingen kunnen bewaard worden in een Preset, Presets zijn handig wanneer u vaak dezelfde instellingen kiest. U kunt voor elke vaak gebruikte optie een Preset maken. Bij het afdrukken kunt u simpelweg een Preset kiezen.


Een Preset maken

Wanneer u de juiste instellingen gekozen heeft is het handig om deze instellingen op te slaan. We kiezen Zwart-Wit en afdrukken naar Mailbox 5 als voorbeeld.


1. Selecteer Afdrukken naar een Mailbox/Store zoals hierboven beschreven.
2. Zet de Color Mode op Zwart-Wit, zoals eerder beschreven.
3. Klik Default Settings bij Presets



4. Selecteer Save Current Settings as Preset...



5. Kies een handige Preset Name. U kunt deze Preset bewaren voor alle printers of alleen voor deze printer.




6. Klik OK om de Preset te bewaren.

Presets gebruiken

Wanneer u Print kiest uit het door u gebruikte programma, kunt u eenvoudig een Preset selecteren. U kunt een Preset als volgt dupliceren of verwijderen:

1. Selecteer Show Presets... bij Presets.



2. Selecteer de Preset die u wilt verwijderen of dupliceren en klik op de juiste optie.

Standaard wordt de laatste Preset geselecteerd. Als u dit niet wilt, vinkt u het Reset-vakje aan.